

# NOTE DI RILASCIO DEL SOFTWAREHUB® Build N. v8.3.0



## Panoramica

Questa versione del software The Hub® supporta gli input opzionali, consentendo l'uso solo di stampo chiuso o stampo bloccato al posto dei segnali di sequenza macchina, un miglioramento dell'esperienza utente per la migrazione dei modelli eDART e correzioni di bug per le note del grafico di riepilogo e il backup dei dati The Hub.

## Nuove Caratteristiche

### Input Opzionali

Gli input opzionali consentono la configurazione di una macchina sul sistema CoPilot senza iniezione in avanti (IF), primo stadio (FS/1st), seconda fase (SS/2nd), o segnali di sequenza di esecuzione della vite (SR) a condizione che sia assegnato un segnale di stampo chiuso o stampo bloccato (MC). La pressione di iniezione (INJ) può essere configurata anche quando si utilizza solo MC, ma non è necessario assegnarla.

**Se non vengono assegnati segnali di sequenza o INJ, alcune funzionalità e dati non saranno disponibili:**

- L'ordinamento funzionerà solo alla fine della temporizzazione di serraggio dello stampo
- Il controllo della valvola a saracinesca non funziona.
- Le uscite V→P non possono essere configurate e non funzioneranno.
- I processi con allarmi impostati su variabili non disponibili non funzioneranno; è necessario creare un nuovo processo.
- MAX (assistenza al processo) non funzionerà.

## Miglioramenti

### Flusso di lavoro di aggiunta del modello di migrazione eDART

Il pulsante Aggiungi modelli è stato modificato da "+" per "SELEZIONARE" per migliorare l'esperienza dell'utente.

## NOTE DI RILASCIO DEL SOFTWAREHUB® Build N. v8.3.0



### **Correzione del Bug**

#### **Selezione delle Note del Grafico Riepilogativo non Seleziona la Nota Corrispondente**

Quando un utente seleziona un ciclo contenente una nota nel grafico di riepilogo, la nota corrispondente nel pannello Note non viene selezionata.

#### **File di Lavoro di Importazione Mancanti**

Durante l'importazione di file di lavoro prodotti tramite backup dei dati, alcuni file di lavoro non sono stati importati.